


65

Zarządzanie kontami komputerów. Dodawanie komputerów do domeny

ZAGADNIENIA

- Jak zarządzać kontami komputerów?
- W jaki sposób dodaje się komputery do domeny?
- Jak zalogować się do domeny?


Każdy komputer, który łączy się z domeną, musi mieć swoje konto. Zarządzanie kontami komputerów wykonuje się za pomocą przystawki **Użytkownicy i komputery Active Directory** w konsoli **mmc**. Konta komputerów domyślnie zlokalizowane są w kontenerze *Computers*. Powinno się je utworzyć przed przyłączeniem komputera do domeny. Pozwala to na umieszczenie ich w wybranym kontenerze i w konsekwencji łatwe zarządzanie. Aby utworzyć nowe konto komputera, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wybrany kontener, np. *Computers*, i z menu kontekstowego wybrać **Nowy/Komputer** (rys. 65.1).



Rys. 65.1. Tworzenie konta komputera


Uruchomiony zostanie **Kreator tworzenia konta nowego komputera**. Najpierw należy podać nazwę nowego komputera oraz nazwę komputera dla systemów starszych niż Windows 2000 (rys. 65.2).

Domyślnie konto komputera może przyłączyć grupa Administratorzy domen. Możemy delegować to uprawnienie dla użytkownika, klikając przycisk **Zmień**. Jeżeli na przyłączanym komputerze jest starszy system niż Windows 2000, wówczas należy zaznaczyć pole



Rys. 65.2. Właściwości konta komputera

Przypisz to konto komputera jako komputer z systemem starszym niż Windows 2000. Nieużywane konta komputerów możemy wyłączyć lub usunąć. W tym celu otwieramy kontener, w którym jest zapisane konto, następnie klikamy prawym klawiszem myszy na niepotrzebne konto, po czym z menu wybieramy **Usuń** lub **Wyłącz konto**. Wyłączyć można tylko konta aktualnie nieużywane. Wyłączone konto, po kliknięciu prawym klawiszem myszy, będzie miało opcję **Włącz konto**.




Rys. 65.3. Konfigurowanie Windows 7 do logowania w domenie

Aby dołączyć komputer z Windows 7 do domeny, należy najpierw zalogować się na tym komputerze do konta z uprawnieniami administratora lokalnego. Przed przyłączeniem komputera do domeny należy upewnić się, czy jest możliwość komunikacji pomiędzy komputerem i kontrolerem domeny (polecenie ping) oraz w konfiguracji protokołu TCP/IP komputera przypisać adres kontrolera domeny jako adres serwera DNS.


W **Panelu sterowania** komputera należy wybrać polecenia **Start/Komputer/Właściwości**, a następnie w sekcji **Nazwa komputera** kliknąć przycisk **Zmień ustawienia**. W oknie **Właściwości systemu** kliknąć przycisk **Zmień** i w oknie **Zmiany nazwy komputera** (rys. 65.3) zmienić opcję **Grupa robocza** na **Domena**, a następnie wpisać nazwę domeny, np. **ZSP114.local**.

Po wprowadzeniu nazwy konta administratora na kontrolerze domeny i pomyślnym zweryfikowaniu hasła pojawia się okno potwierdzające przyłączenie komputera do domeny (rys. 65.4).



Rys. 65.4. Okno potwierdzające przyłączenie do domeny

Aby wprowadzone zmiany odniosły skutek, musimy uruchomić ponownie klienta (komputer z Windows 7). W oknie logowania powinna pojawić się opcja logowania do domeny (rys. 65.5).



Rys. 65.5. Opcja logowania do domeny